

La pêche à la traîne en bateau




En règle générale, on estime que plus les leurres évoluent loin d'un bateau à moteur, et plus ils sont efficaces. Il y a cependant des exceptions où le poisson attaque dès la mise à l'eau de la ligne, ou juste au moment de son retrait. De même, l'on considère généralement que le bruit du moteur fait peur aux poissons. Certains moteurs les rendent pourtant agressifs ou curieux... La bonne distance de traîne se situe généralement autour de 80 m. Cependant par mer calme, il vaut mieux aller jusqu'à 100 m, mais par eau agitée vous pouvez raccourcir à 60 m.

Traîne canne bateau

Beaucoup plus profondément sont embusqués de gros poissons. Avec une simple mais robuste canne, équipée d'un tambour fixe ou tournant garni de fil en 40/100, vous pouvez pêcher entre 6 et 10 m de fond avec un gros poisson-nageur derrière un bateau naviguant à 3 noeuds. Les Magnum et les Silver de chez Rapala ou le Deep Lightin Shad de chez Storm sont adaptés à cette traîne profonde sans lest additionnel. Leur succès auprès des gros lieus, des bars et des dentis ne se démontre plus, mais l'emploi des modèles de 18 cm et plus permet de toucher tous les grands poissons chasseurs quels qu'ils soient. Cependant, chaque type de leurre est conçu pour un rapport vitesse-profondeur bien déterminé dont il faut tenir compte.

LA TRAÎNE à mi - eau à la canne ou à la main

Conseil : distance entre le bateau et les leurres 100m et plus



Traîne lourde à la main

Cette technique permet d'atteindre des fonds de 20 à 40 m. Elle est faite d'une ligne en 100/100 ou 120/100 enroulée autour d'un gros plioir en liège. La difficulté vient du réglage de la profondeur. Avec une importante section de ligne, nécessaire pour ne pas se couper les doigts, l'eau fait pression sur le fil et tend à faire remonter l'ensemble. On observe la même chose lorsque le bateau augmente sa vitesse de traîne.

Une ligne à main classique se compose de trois fils de 25 m de couleurs différentes et aboutés entre eux, d'un émerillon triple avec un cassant de 1,50 m pour raccorder le plomb, de 10 m de ligne en 60/100, de 6 à 10 m de bas de ligne en 30/100 à 50/100 raccordé au fil précédent par un émerillon, et enfin d'un leurre.

La ligne de traîne à la canne et en oeuvre une ligne beaucoup plus fine, mais surtout un bas de ligne généralement plus court.




Par courant faible

En Méditerranée et sur la côte Ouest du pays, par faible courant, on utilise une **ligne dite criminelle**. Des olives longues de 20 à 50 g espacées de 50 cm à plus de 3 m, sur une longueur de plusieurs dizaines de mètres, constituent son lestage. Ce type de ligne passe en principe partout entre les rochers et nécessite un travail par saccades. Le bas de ligne, d'une trentaine de mètres en 30/100 à 50/100, sera terminé par des peaux de pèche, un wave de chez Mepps, une imitation de lançon type Redgill ou Raglou, ou encore un poisson mort. Les gros lous, les pagres et les dentis sont les victimes désignées de cette méthode.

Par courant puissant

Partout où le courant est plus puissant, vous remplacerez la criminelle par un plomb unique de forme poire ou banane pouvant dépasser le kilo, et relié à la ligne mère par un morceau de cassant. Le bas de ligne sera alors ramené à 6 m. Dans un premier temps, vous prenez contact avec le sol, vous remontez d'une ou deux brasses, et régulièrement vous laissez redescendre le plomb pour vous assurer que le fond ne s'est pas éloigné. Selon l'endroit où vous pratiquez, gros bars, lieus ou morues seront vos invités.

La traîne lourde à la main



La Traîne « Criminelle » :

Le Bar affectionne particulièrement les secteurs rocheux et les accroches provoquant les casses sont fréquentes dans ces milieux difficiles !

Le montage dit « traîne criminelle » à lest constant ou évolutif est une ligne de traîne à main qui permet de prospecter au plus près des roches en limitant cette casse.

La criminelle à lest constant :

1 : Déterminer le poids utile (en fonction de la profondeur, vitesse du courant...)

2 : Sur un nylon 70/100 à 100/100, écraser un olive de 20 gr tous les 30 cm

Ex : 30 olives sont nécessaires pour un lest total de 600 gr sur un linéaire de 9 m.

Un émerillon agrafe viendra terminer cet espace lesté.

3 : 15 m de 50 à 60/100 viendra finaliser ce montage avec un leurre terminal



4 : 100 m sera la longueur minimale utile pour rendre ce montage fonctionnel.

La criminelle évolutive :

Basée sur un montage 600 gr, elle sera alourdie à la demande de poids additionnels.

Ces lests additionnels seront constitués de tronçons de 200 gr muni d'une boucle à une extrémité et d'un émerillon agrafe à l'autre bout.

Ligne de Traîne "Criminelle"



bridage des olives par écrasement en évitant de léser le nylon


LA PECHE à la TRAINÉ COTIERE

TECHNIQUE :

Pêche pratiquée à partir d'une embarcation légère, à une vitesse de traîne de 3 à 5 nœuds.

La traîne se pratique, avec les lignes tendues à l'arrière du bateau.

- Traîne à main : animation du montage possible. La détection de la touche se fait par des tirées imprimées par le poisson sur la ligne.



- Traîne à la canne : la canne est logée dans un porte- canne du bateau. Le frein du moulinet est desserré. Le bruit du frein permet la détection de la touche.

LIEUX DE PECHE

- 5 milles des côtes
- sur les fosses sableuses, rocheux
- sur épaves
- sur les chasses de poissons

LES POISSONS

Manche -Mer du Nord: maquereaux, bars, lieus, orphies, morues

Atlantique: maquereaux, bars, lieus, orphies, thon blanc

Méditerranée: maquereaux, loupes, liches, bonites

APPATS

Leurres artificiels : poissons nageurs, leurres souples, mitraillettes, cuillères ondulantes

Appâts naturels : lançon, couenne de porc